

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA TABLA DE PRODUCTOS

Inoxpa Pump Selector sólo dispone del fluido 'water' en la tabla que el programa instala por defecto.

Paso 1 de 5: Propiedades de fluidos

Fluido

Seleccione un fluido de la lista de tablas o introduzca el nombre de un fluido.

Tablas de fluidos instalados:

Water

Fluidos personalizados:

Propiedades

Introduzca la temperatura del fluido. Las tablas de fluidos automáticamente generan propiedades; puede ingresar las propiedades para los fluidos personalizados.

Temperatura: °C

Densidad: kg/m³


Viscosidad: cP

Presión de vapor: kPa a


< Atrás Siguiente > Cancelar Ayuda

Para conseguir una mayor versatilidad del programa se ha creado una tabla de productos personalizada. Es la carpeta 'Tabla de productos' que es muy fácil de instalar. A continuación se describen los pasos a seguir para su correcta instalación:

- Copiar la carpeta a C:\Users\nombre usuario\Documents\My Engineering Files\Tables



- Inicializar el programa. En el menú '*Herramientas*' de la barra de menús seleccionar '*Preferencias*'. En la casilla '*Tablas*' seleccionar '*Tabla de productos*' y hacer '*aceptar*' hasta cerrar todas las ventanas.



- Finalmente hay que reinicializar el programa y ya dispondremos de una tabla con todos los productos.

